

Gong na body Poi je už v GPS historií.

Tento návod nebude dopodrobna, ale pouze heslovitě, avšak s připojenými obrázky. Přesto věřím, že to někomu pomůže překonat nesnáze a jeho GPS promluví na body Poi. Obrázky jsou pouze výřezy obrazovky, ale snad je poznat o co jde.

Také je dobré se naučit na PC pracovat s Total Commanderem pro snadnější práci se soubory.

Nezapomenout udělat zálohu všech souborů adresáře GPS do PC!

Na horní liště vpravo od středu klikneme na „Uživatelský panel“.

Dále na „Nastavení online.poi.cz“.



Naskočí „Uživatelský panel“ na kterém musíme zadat určité parametry podle toho, co máme za přístroj. (Formát stahovaných souborů gpx, csv, ov2 atd. a podporu zvukových formátů mp3 nebo wav.) Nakonec dáme „Odeslat“.

Toto nastavení je pro PoiLoader v režimu "Expresní (doporučeno)" (na obr. je nastavení pro Garmin)

Uživatelský panel

Přehled Profil **Nastavení** Soukromé zprávy Skupiny Přátelé a nepřátelé **Nastavení online.poi.cz**

Nastavení zobrazení

Nastavení zobrazení

Nastavení slučování

Výchozí formát pro stahování: **gpx - Garmin**

Počet zobrazovaných řádků na stránku: 18

Nastavení domovu (lat - lon): Lat: 50.000000 Lon: 16.000000

Zobrazení rádiu kolem pozice: ☒ Ano ☐ Ne

Úplné zobrazení v PDA: ☒ Ano ☐ Ne

Zobrazení ov2 pro TomTom: ☐ Ano ☒ Ne

Nový formát záznamů ov2 (až 127 znaků): ☐ Ano ☒ Ne

Zobrazení pro GeoSat: ☒ Ano ☐ Ne

Zobrazení pro iGO/Mio (txt/mtc): ☐ Ano ☒ Ne

Zobrazení pro Mio Moov: ☐ Ano ☒ Ne

Zobrazení pro Geocaching (loc): ☒ Ano ☐ Ne

Zobrazení pro Navigon (asc): ☐ Ano ☒ Ne

Formát radarů pro Garmin: ☐ Celý název záznamu ☐ Rychlost a číslo radaru ☒ Pouze měřenou rychlost

Nastavení upozornění radarů pro Garmin: Více info: ZDE Mobil.(s): 20 Stac.(s): 20 Úsek.(s): 20 Kamery (s): 20 Limit Upd (%): 100

Vložení mp3 zvuků v radarech pro Garmin: Více info: ZDE ☐ Ano ☐ Ne ☒ WAV

Nastavení typů radarů pro iGo/Mio: Kamery/semafony: 1 Mobilní: 1 Stacionární: 1 Úsekové: 1

Zobrazení pro Automapa (csv): ☐ Ano ☒ Ne

Zobrazení WPT: ☐ Ano ☒ Ne

Zobrazení KML: ☐ Ano ☒ Ne

Zobrazení GPX: ☒ Ano ☐ Ne

Zobrazení CSV: ☐ Ano ☒ Ne


Jazyk / Language: CZ

Ptát se na upozornění u gpx souborů: ☒ Ano ☐ Ne

Povolení zaslání informačních e-mailů: ☐ Ano ☒ Ne

Reset **Odeslat**

Na úpravu zvuku ve wav lze použít program "WavePad" s těmito parametry:
Formát PCM 44,100khz; 8bitů; Mono 43kb/s Windows XP, nebo PCM Uncompress 44100Hz, 8 Bits, Mono Windows 7.








Pokud by někdo chtěl dodat i svoje ikony, **tak jejich formát je 24x24 pixel.**

Máme tedy připravené hlášky wav, nebo mp3. Zkopírujeme je do té složky v PC, kde již máme rozbalený stažený soubor radarů. Jestli přidáváme zvukové soubory ve formátu mp3, tak můžeme spustit PoiLoader.exe a vygenerovat soubor gpi.

Jestli ale přidáváme zvukové soubory ve formátu wav, tak musíme k nainstalovanému PoiLoaderu přidat soubor sox. Stáhneme soubor sox z <http://www.poi.cz/phpbb/download/file.php?id=2187> a rozbalíme do složky s PoiLoaderem.

Nainstalované body poi ve složce POI v GPS.

Název	Příp	Velikos
--		<DIR>
 CZ-Radary_Poi	gpi	7 882 876
 CZ-Žel.přejezdy_Poi	gpi	1 697 747
 CZ-Nákup všechno_Poi	gpi	1 028 937
 CZ-Benzinky_Poi	gpi	610 428
 CZ-Nebezp. místa_Poi	gpi	293 064

PoiLoader vygeneruje soubor s takovým označením, jaký název napíšeme do kolonky PoiLoaderu. Pokud tedy již máme nainstalované body s tímto názvem a nechceme o ně přijít další instalací, tak je musíme přejmenovat.


Můžeme samozřejmě i úplně jinak. Má to praktickou výhodu v tom, že víme jaké máme body Poi nainstalované v GPS. Při aktualizaci radarů postupujeme tak, jak je již popsáno výše, jen podle souborů gpx zkontrolujeme jestli správce nepřidal nějakou skupinu radarů.

Pokud ano, musíme dodat příslušnou hlášku k této skupině.



[illegible]

Sloučené CZ-Cerpaci_stanice



Přeji mnoho úspěchů a ukecanou GPS!

[illegible]